

Кассовый модуль «Minimarket»

Подготовка к работе (настройка модуля)

1. **Войдите в программу под Директором** и зайдите в меню Настройка- Настройка Сервера. Здесь нужно только прописать реквизиты шапки и нижней строки нефискального чека, выставить префикс (первые две цифры) штрихкода дисконтных карт (если они есть) и префикс штрихкода весового товара (штрихкода на этикетке чекопечатающих весов)
2. **Разрешение экрана.** Зайдите в меню Настройка- Настройка Терминала и выставьте - наиболее близкое значение к разрешению монитора. Можно увеличить системный шрифт Windows до 120 т/дюйм или 125%. - окно программы растянется пропорционально размеру системного шрифта.
3. **Настройка сканера штрих-кодов.** (меню Настройка- Настройка Терминала)
 - интерфейс RS232: - в сканере ничего настраивать не нужно: требуются настройки по умолчанию (префикса нет, суффикс – «Enter»), Для подключения укажите № COM-порта и скорость (по умолчанию 9600)
 - интерфейс USB или в разрыв клавиатуры: - сканер придётся настраивать: необходимо добавить префикс «Ctrl+B» (символ STX). Инструкции по настройке распространённых моделей сканеров есть на сайте <https://restomarket.com.ua>
4. **Подключение Фискального Регистратора** (меню Настройки-Фискальный регистратор). Необходимо выбрать из списка модель Вашего регистратора и указать имя COM-порта. Программа управляет фискальными регистраторами по интерфейсу RS-232 или VirtualCOM моделями, работающими по протоколам, совместимым с протоколами : МИНИ-ФПС4, МАРИЯ-304, DATECS (протокол Krypton), EXELLIO. После перезагрузки программа подключится к фискальному регистратору и напечатает нулевой чек. Для управления регистратором (снятие X и Z отчётов, служебный внос-вынос) в меню появится раздел Фиск.Регистратор.
5. **Настройка печати нефискальных чеков.** (меню Настройка- Настройка Терминала)
 - Печать через драйвер принтера, установленного по умолчанию: чеки будут посылаться на принтер установленный по умолчанию. Можно отрегулировать ширину чека (кол-во символов в строке = 24 или 30 или 36)
 - Некоторые принтеры имеют интерфейс RS232. Укажите № COM-порта, включите перекодировку (возможность печати русскими буквами - кодовая страница 866), номер кодовой страницы как правило 7 или 17 (см.документацию к принтеру)
6. **Загрузка товаров в память Чекопечатающих Весов.** (меню Управление БД — Выгрузка товаров на весы). Программа загружает справочник весовых товаров по интерфейсу Ethernet на модели весов с чекопечатью, работающих по протоколам : CAS-5000, ШТРИХ, DIGI-SM
Подключение: необходимо выбрать из списка модель весов и ввести их IP-адрес в сети.
7. **Подключение Торговых весов** (меню Настройки-НастройкиТерминала). Программа может получить текущий вес товара по интерфейсу RS-232 или VirtualCOM от торговых весов, работающих по протоколам, совместимым с протоколами : CAS-AP, ВТА (Промприлад), Штрих-Слим. Для подключения весов необходимо выбрать модель весов и порт.
8. **«Горячие» клавиши.** (меню Управление БД- Горячие клавиши). В программе заложена возможность использования верхних цифровых клавиш над буквенной клавиатурой для вызова наиболее часто встречающихся товаров не имеющих штрихкодов: Встаньте на строку, нажмите Изменить, ведите код товара, нажмите Записать
9. **«Сенсорный» режим.** (меню Управление БД- Сенсорный режим). Предназначен для быстрого выбора в чек большого количества товаров не имеющих штрихкодов, посредством нажатия кнопки на экране (на сенсорном мониторе или мышкой). Очень удобен в столовой, кафе, пивном магазине: Можно запрограммировать 1080 наименований, которые находятся в 12 панелях, по 3 уровня внутри каждой панели и по 30 кнопок на каждом уровне. Для его использования нужно его включить, затем запрограммировать коды товаров на соответствующие номера кнопок.